



LEICA Q2

韌體更新3.0

韌體3.0

_新：在手動對焦模式下也可直接訪問此拇指轉輪鍵

_新：可以更改對焦區域的大小

_擴展：顯示設置以及JPG解析度可加入收藏夾菜單

_擴展：特殊設置選項自動ISO閃光模式下

_改進：使用者設定檔新訂單

_改進：改善了的JPG圖像品質和顯色性

韌體更新


Leica始終致力於其相機產品的繼續開發和優化。由於相機中有諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica會不定期提供韌體更新。您可從我們的網站首頁下載更新。

如果您的相機已註冊，您將獲取關於Leica所有的更新訊息。

如果要瞭解相機註冊、韌體更新或下載的更多資訊，以及使用說明書中所列的規格是否會因此有所變更或補充，請瀏覽我們網頁的「客戶專區」：club.leica-camera.com

為確定安裝了哪種韌體版本


- ▶ 在主菜單中選擇**相機資訊**
 - 將顯示當前韌體版本。



更新相機的韌體

- ▶ 下載當前的韌體
- ▶ 存儲至記憶卡
- ▶ 將記憶卡插入相機
- ▶ 開啟相機
- ▶ 在主菜單中選擇**相機資訊**
- ▶ 選擇**韌體**
- ▶ 選擇**開始更新**

- 出現一個有關更新信息的詢問窗口。



- ▶ 檢測版本化信息
- ▶ 選擇**是**
 - 提示信息**是否欲將配置文件儲存至SD卡?**出現。
- ▶ 選擇**是/否**
 - 更新自動開始。
 - 成功操作後出現一個相應的提示信息，要求重新啟動。
- ▶ 關閉並再次開啟相機

提示

- 更新結束前禁止關閉相機。
- 電池的電力不足時，會出現警告訊息**電池電量不足 無法更新**。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 重啟後必須重新設置日期&時間及語言。會出現相應的詢問訊息。

手動對焦模式下拇指轉輪鍵

要在拍攝模式下通過直接訪問實現快速操作，您可以為拇指轉輪鍵單獨選擇菜單項目進行分配。此操作現在在手動對焦模式下也可行。

獲取可用菜單命令列表和更多信息，請參見詳細說明書。

創建獨立的列表

- ▶ 在主菜單中選擇**快捷訪問設置**
- ▶ 選擇**FN鍵/右側設定轉輪按鍵**
- ▶ 在每個菜單項目中選擇**開**或**關**
 - 該列表最多可啟用8個菜單項目。

變更分配

- ▶ 長按**FN鍵/拇指轉輪鍵**
 - 自行創建的直接訪問列表出現在顯示幕中。
 - 該列表可隨時通過菜單項目**快捷訪問設置**更改。
- ▶ 借助中間鍵選擇所需的菜單項目
 - 無需確認。更改立即生效。

調出已分配的菜單項目

- ▶ 短按**FN鍵/拇指轉輪鍵**
 - 所分配的功能被調用，或顯示幕中出現一個子菜單。

變更自動對焦測量區的大小

通過自動對焦快速設置可在區域測量中快速更改測量區的大小。此操作可行，即使**觸摸自動對焦**功能沒有被激活。

- ▶ 長時間觸摸顯示屏
 - 所有輔助顯示被隱藏。
 - 設置了場測量方法之後，測量區的兩個角處會出現紅色的三角形。



- ▶ 轉動拇指轉輪
或是
- ▶ 往內拉/向外拉開
 - 自動對焦測量區的大小3級可調。

更多菜單項目可加入收藏夾菜單

您可以設定您最常用的菜單項目（最多15個）以便快速、方便地調出某項目。當前可用菜單項目也包括**顯示設置**和**JPG解析度**。

管理收藏夾菜單

- ▶ 在主菜單中選擇**快捷訪問設置**
- ▶ 選擇**編輯收藏夾**
- ▶ 選擇所需的菜單項目
- ▶ 選擇**開/關**
 - 當收藏夾菜單中已有最大數量15個菜單項目時，會出現一則警告訊息。

閃光模式下自動ISO

使用閃光燈攝影時，單獨設置選項可用於**自動ISO**。

限制ISO值（閃光燈）

所有自ISO 400起的值均可用。

出廠設置：**6400**

- ▶ 在主菜單中選擇**自動ISO設置**
- ▶ 選擇帶閃光燈的最大ISO值
- ▶ 選擇所需的值

限制快門速度（閃光燈）



出廠設置：**1/(2f)**

- ▶ 在主菜單中選擇**自動ISO設置**
- ▶ 選擇帶閃光燈的曝光時間限制
- ▶ 選擇所需的值

(1/f, 1/(2f), 1/(3f), 1/(4f), 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2)

使用者設定檔新訂單

您自行創建的使用者設定檔現在顯示在上面的使用者設定檔列表中。**配置文件基本設置**位於列表底部。



改善了的JPG圖像品質和顯色性

使用與之前相同的**JPG設置**將顯著改善圖像品質和顯色性。